Correo POP/IMAP en Outlook 2007 y 2010

Manual de Configuración



Una vez hayas abierto tu programa de **Outlook 2007 o 2010**, sigue los pasos que se indican en cada caso:

• Outlook 2007: selecciona la opción *Herramientas* del menú principal y haz clic en *Configuración de la cuenta*. Luego, pulsa en *Nuevo*.



Correo electrónico	Archivos de datos	Fuentes RSS	Listas de SharePoi	nt Calendarios (le Internet Calei	ndarios <u>p</u> _
Nombre	Keparar		Tipo	oecenninado 🖌	Quitar 🖬 🛡	

• Outlook 2010: selecciona *Archivo* en el Menú Principal y elige la opción *Información* en la columna de la izquierda. Luego pulsa en *Agregar cuenta*.



Paso 2

A continuación, selecciona la opción *Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales* y pulsa en *Siguiente*.

		M
Cuenta de correo electrónico		
Su nombre:	Eiemolo: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico:	Fiemola: valende@contosa.com	
Contraseña:	eleubio: Ania leaferon resourceu	
Repita la contraseña:	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.	
) Mensajería de texto (SMS)]	
• Configurar manualmente las	opciones del servidor o tipos de servidores adicionales	

La parte marcada en rojo solo aparece en Outlook 2010.

De las tres opciones que aparecen a continuación, debes elegir: *Correo electrónico de Internet*.

• Outlook 2007:

gir serv	ricio de correo electrónico
e	Correo electrónico de Internet Conectar con su servidor POP, IMAP o HTTP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
¢	Microsoft Exchange Conectar con Microsoft Exchange para tener acceso a su correo electrónico, calendario, contactos, faxes y correo de voz.
(Otros Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.
	Fax Mail Transport Servicio môvil de Outlook (Mensajería de texto).
	< Atrás Siguiente > Cancelar

• Outlook 2010:

erv	icio
6	Correo electrónico de Internet Conectar con el servidor POP o IMAP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
C	Microsoft Exchange o servicio compatible Conectarse y tener acceso a mensaies de correo electrónico, calendario, contactos, faxes y mensaies de correo de
C	Mensajería de texto (SM5) Conectar con un servicio de mensajería móvil.

Luego, haz clic Siguiente.

En la nueva ventana, rellena los campos solicitados:

- Información sobre el usuario
 - Su nombre: Descripción que aparecerá en el remitente de tus envíos.
 - o Dirección de correo electrónico: Indica tu cuenta de correo.
- Información del servidor
 - Tipo de cuenta: Elige entre POP3 o IMAP, según la configuración que desees.
 - Servidor de correo entrante: mail.tudominio.ext
 - Servidor de correo saliente: smtp.tudominio.ext

donde "tudominio.ext" será el dominio al que pertenezca la cuenta de correo. Ejemplo: mail.arsys.es

• Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: Dirección de la cuenta de correo que estás configurando.

Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
5u nombre:	Usuario	Después de rellenar la información de esta pantalla, le
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.ext	recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor		
lipo de cuenta	POP3	Probar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	mail.dominio.ext	Probar configuración de la cuenta haciendo clic en
5ervidor de correo saliente (SMTP):	smtn dominio ext	Entregar nuevos mensajes a:
Información de inicio de sesiór	1	Nuevo archivo de datos de Outlook
Nombre de usuario:	zeb717c	C Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	*****	Examinar
I✓ Recor	rdar contraseña	

• *Contraseña*: Clave correspondiente a tu cuenta de correo.

La parte marcada en rojo solo aparece en Outlook 2010.

Después, pulsa en *Más configuraciones*.

En la pestaña Servidor de salida, marca la opción Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y deja seleccionada Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.

	electronico de internet
eneral Servidor de sali	ida Conexión Avanzadas
 Mi servidor de salida (Otilizar la misma c 	(SMTP) requiere autenticación onfiguración que mi servidor de correo de entrada
🔍 Iniciar sesión utilia	zando
Nombre de usuari	io:
Contraseña:	
	🔽 Recordar contraseña
📕 Requerir Aute	nticación de contraseña segura (SPA)

Al hacer clic en *Aceptar*, volverás a la ventana anterior, que quedará completada. Pulsa en *Siguiente*.

Paso 6

En la siguiente pantalla, pulsa en *Finalizar* para completar el proceso.

